




CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Add: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM


Tel:(8428) 38113929 Fax: (8428)8113970

Website: <http://www.anhvang.com> Email: info@anhvang.com


HƯỚNG DẪN ADD PROFILE ONYX RIPCENTER




- Mở phần mềm ONYX RipCenter, sau đó chọn **CONFIGURE PRINTER**




- Máy sẽ yêu cầu tắt ngắt kết nối máy in để vào bên trong thiết lập → **YES**



- Kiểm tra Add đúng máy In, sau đó chọn tab **MEDIA** → **IMPORT**




- Chọn Profile → **OPEN**




- Tick chọn những vật liệu cần thêm hoặc chọn tất cả → **IMPORT**


- Chọn **Setting (Current Media and Page size)** để thay đổi



- Chọn đúng Profile đúng với vật liệu → **OK**



- Kết quả



CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG!